


# REGIONALES RECHENZENTRUM ERLANGEN [RRZE]



## Wireless LAN

Konfiguration von FAU.fm unter Android (9.0)


# Installation Root Zertifikat

- Bitte laden Sie sich das “**Comodo AAA Services root**” Zertifikat über folgenden Link herunter:

- <https://crt.sh/?d=331986>




# Installation Root Zertifikat




- Die Erweiterten WLAN-Einstellungen öffnen
- Klick auf „**Mehr**“
- Klick auf „ **Erweiterte WLAN-Einstellungen**“

# Installation Root Zertifikat




- Klick auf „**Zertifikate installieren**“
- Das eben heruntergeladene Zertifikat auswählen:  
331986.crt

# Installation Root Zertifikat



- Geben Sie dem Zertifikat einen Namen (frei wählbar, wird später benötigt)
- Klick auf „**Verwendung der Anmeldedaten**“
- Falls möglich, „**WLAN**“ auswählen
- Klick auf „**OK**“

# Verbindung Einrichten



- Klick auf „FAU.fm“

# Eigenschaften von FAU.fm anpassen

Flugmodus 25% 14:25

FAU.fm

EAP-Methode PEAP >

Phase 2-Authentifizierung MSCHAPv2 >

CA-Zertifikat Comodo AAA Services root >

Domain radius.rrze.uni-erlangen.de

Angabe einer Domain erforderlich

Identität IdM-Benutzererkennung


Anonyme Identität

IdM-Passwort

ABBRECHEN VERBINDEN

- Bei „EAP-Methode“ „**PEAP**“ auswählen
- „Phase 2-Authentifizierung“ „**MSCHAPv2**“
- „CA-Zertifikat“ „**Comodo AAA Services root**“ bzw. selbst vergebener Name
- „Domain“ „**radius.rrze.uni-erlangen.de**“
- Geben Sie bei „Identität“ ihre **IdM-Benutzererkennung** ein
- Geben Sie bei „Passwort“ Ihr **IdM-Passwort** ein
- Oder falls Sie die Passwort-synchronisation im IdM für WLAN deaktiviert haben[\*]:
  - Geben Sie Ihr **WLAN-Passwort** ein
- Klick auf „**Verbinden**“

# Verbindung herstellen



- Die Verbindung wird hergestellt



# Links

- Identity Management (IdM) Self Service

<https://www.idm.fau.de/>



- WLAN am RRZE

<https://www.rrze.fau.de/internet-e-mail/internet-zugang/wlan/>

# Exkurs: Passwortsynchronisation im IdM deaktivieren



## Dienstleistung: WLAN



[Zurück zur Übersicht](#)

## Exkurs: Passwortsynchronisation ändern:

- Im IdM-Portal unter Datenübersicht -> WiFi -> WLAN auf die Lupe klicken
- Dann „Passwortsynchronisation auf „Aus“ stellen
- „Passwort ändern“ wählen und ein neues Passwort für WLAN vergeben
- „Passwort ändern“ klicken damit die Änderung gespeichert wird
- Ihr WLAN-Passwort ist nun unabhängig vom IdM-Passwort